


# 关何二号上机烷程 NSFC超级计算科学应用研究专项

应用部
nsfcsupport@nscc-gz.cn
2016年1月25日

### 天河二号上机流程





# 获取VPN和系统账号



1. 查看账号通知邮件,获取VPN和系统账号邮件内容包括:

VPN账号及密码(为了天河二号的系统安全,用户必须先通过VPN登录才可以连接到天河二号系统)

天河二号系统账号

附件:

系统账号对应的密钥文件(用于天河二号系统登录,取代不安全的密码登录方式。为了用户数据安全,该文件必须妥善保管,切勿传播)

天河二号简明使用手册

- 2. 根据所使用的操作系统类型选择对应的VPN登陆方式和天河
- 二号系统登录方式



#### Windows系统

- 1. 使用IE浏览器(其他浏览器会有兼容性问题)打开下面的网页地址: https://xxx.xxx.xxx.xxx 详细网页地址请查看天河二号简明使用手册
- 2. 首次登陆需要下载和安装SSL VPN客户端软件(浏览器会自动弹出插件安装提示, 若没有需要根据Windows操作系统的位数手动选择对应的版本下载和安装)。


广州超算中	中心SSL VPN接入平台	SSLVPN文件下载
	SSL VPN 用户登录	
	用户名:	
	○登 录 □ 记住用户名密码	







#### 广州超算中心SSL VPN接入平台





3. 安装完SSL VPN客户端软件之后回到登陆页面,使用收到的VPN账号和密码进行登录。

#### 广州超算中心SSL VPN接入平台

SSLVPN文件下载


SSL VPN 用户登录				
密 码:	student  student  science  ccience  c			



4. 确定SSL VPN客户端软件连接状态为已连接(右键点击右下角出现的SSL VPN客户端软件的图标,选择状态进行查看)。



#### 广州超算中心SSL VPN接入平台





#### Linux系统

1. 打开终端,切换账号为超级管理员root



2. 下载和安装IPSec VPN客户端软件:

方式一:

下载IPSec VPN客户端软件

RedHat/CentOS 64位系统下载地址

http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86\_64/vpnc-0.5.3-4.el6.x86\_64.rpm

RedHat/CentOS 32位系统下载地址

http://kartolo.sby.datautama.net.id/EPEL/6/i386/vpnc-0.5.3-4.el6.i686.rpm

安装IPSec VPN客户端软件

RedHat/CentOS 64位系统: rpm -ivh vpnc-0.5.3-4.el6.x86\_64.rpm

RedHat/CentOS 32位系统: rpm -ivh vpnc-0.5.3-4.el6.i686.rpm



#### 方式二:

RedHat/CentOS系统: yum install vpnc

Ubuntu系统: apt-get install vpnc

3. 发送邮件到市场部邮箱申请开通IPSec VPN账号 <u>nsfcsupport@nscc-gz.cn</u>

4. 申请通过之后将收到IPSec VPN账号开通的邮件邮件内容包括:

IPSec VPN账号和密码 组预共享密钥

5. 登录IPSec VPN

VPN服务器IP地址为XXX.XXX.XXX 详细地址请查看天河二号简明使用手册

```
@ubuntu:~$ su root → 切换为root用户
Password:
root@ubuntu: # vpnc → 输入vpnc
Enter IPSec gateway address: → 输入VPN地址
Enter IPSec ID for : VPNC → 输入VPN名称,可任意设置
Enter IPSec secret for VPNC@ : → 输入组预共享密钥,输入过程不显示
Enter username for : student → 输入账号名
Enter password for student@ : → 输入密码,输入过程不显示
VPNC started in background (pid: 4603)...
```





```
root@ubuntu:/home/guoguixin# ifconfig
         Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:61:f9:8f
eth0
         inet addr:192.168.31.128 Bcast:192.168.31.255 Mask:255.255.25.0
         inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe61:f98f/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:821 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:655 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:101612 (101.6 KB) TX bytes:85952 (85.9 KB)
         Link encap:Local Loopback
lo
         inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
         RX packets:314 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:314 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:39742 (39.7 KB) TX bytes:39742 (39.7 KB)
         有此虚拟网卡说明IPSec VPN启动成功
tun0
         inet addr:172.17.63.170 P-t-P:172.17.63.170 Mask:255.255.255.255
         UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1412 Metric:1
         RX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:500
         RX bytes:2434 (2.4 KB) TX bytes:5759 (5.7 KB)
```




#### Mac系统

1. 发送邮件到市场部邮箱申请开通IPSec VPN账号(Linux系统与Mac系统的IPSec VPN账号是通用的,只需申请一次即可)


#### nsfcsupport@nscc-gz.cn

- 2. 申请通过之后将收到IPSec VPN账号开通的邮件邮件内容包括: IPSec VPN的账号和密码组预共享密钥
- 3. 登录IPSec VPN VPN服务器IP地址为XXX.XXX.XXX 详细地址请查看天河二号简明使用手册




























### VPN登录注意事项



- 1. 关闭 windows 自带防火墙以及360等安全软件。
- 2. 如您的网络环境中有防火墙设备,请联系自己网络的管理员确认开放 TCP的6443,5443和UDP的1701,442端口。
- 3. 首次使用SSL VPN账号登录需要安装自动加载的客户端软件。
- 4. 推荐使用IE浏览器,其他浏览器与SSL VPN客户端可能有兼容性问题导致SSL VPN启动不了或连接不上。
- 5. ping服务器地址172.16.22.11,确认VPN已正确连接上。
- 6. 同一VPN账号可支持多人同时登录,但需要发邮件到市场部邮 箱进行申请,写明需要支持的人数上限。
- 7. 其他无法解决的问题可以发送邮件到nsfcsupport@nscc-gz.cn技术支持邮箱进行询问。



• 成功与天河二号建立了 VPN 安全连接后,为了保证用户的数据安全,中心不允许使用 telnet 等方式登录服务器,必须通过 ssh 登录方式来使用中心资源。

在Windows下用户可以使用ssh客户端软件(如 Putty, Xshell, SecureCRT)来登录系统,在登录系统的过程中必须保持VPN一直连接,不能关闭VPN登录的网页,天河二号登录服务器的IP地址为: 172.16.22.11。


为了安全考虑,登录系统需要有系统账号以及密钥文件,不支持密码验证登录。



Xshell登录方式:

类别(C):					
□ <b>连接</b> □ <b>用户身份验证</b> □ 登录提示符 □ 登录脚本 □ SSH □ 安全性 □ <b>隧道</b>	连接				
	常规 名称(N):	新建会	话		-
	协议(P):	SSH		•	
	主机(H):				
SFTP TELNET	端口号(O):	23	•	此处填写系	统IP
RLOGIN SERIAL 代理 终端 键盘 VT模式 高级 D. 外观 D. D	保持活动状态 ☑ 连接会话期 间隔(I): □ 网络空闲时 间隔(E): □ 网络为空闲	60 发送字符串	<b>⊕</b> 秒	息(S) 字符串(G):	
	重新连接 连接异常关			PR dulo \	101 //64
	间隔(V):	0	秒	限制(L): 0	分钟







#### PUTTY登录方式:





e Key Conversions Help		
Кеу		
No key.		
No key.		
	±0. ) (1	1) 发标的: 10
		d) 系统管理
Actions	载入(Load 员给的Priv	
Actions  Concerts a sublic fedurate less anis		ate Key
Actions Generate a public/private key pair		
		ate Key
Generate a public/private key pair		Generate
Generate a public/private key pair  Load an existing private key file	员给的Priv	Generate
Generate a public/private key pair  Load an existing private key file  Save the generated key  Parameters  Type of key to generate:	员给的Priv	Generate  Load  Save private key
Generate a public/private key pair  Load an existing private key file  Save the generated key  Parameters	员给的Priv	Generate  Load  Save private key




e <u>K</u> ey Con <u>v</u> ers	ions <u>H</u> elp			
Key				
Public key for pasting	into OpenSSH	authorized_keys file:		
+6b0bm+ww51f0lfyb +ttMw88Zer8QjeIn/N	7W4hKuAVAU NB7sWT0N8K0	EAmtOVebBSI8zdUhRlvAbz6rN IAVg2JEZd2TGJw6nT9e86aE0 8qlqHTmrV6+tXvi8JpHFg9VH8j/ L2xmBb/H+JznxRJ3XQrwwELlto	a AN8kJqKS9yt6dt0l	
Key fingerprint:	ssh-rsa 2048 12:57:4c:cb:46:cc:39:67:e6:bc:e9:69:53:23:27:a0			
Key comment:	imported-openssh-key			
Key passphrase:				
Confirm passphrase:				
Actions		保存私钥		
Generate a public/pri	vate key pair	save private key	<u>G</u> enerate	
dericide a paciforpii	to key file		Load	
	ate Ney IIIe			
Load an existing priva		Save public key	Save private key	
Load an existing priva		Save public key	Save private key	
Load an existing private Save the generated keep Parameters  Type of key to generated SSH-1 (RSA)	sey		Save private key  SSH-2 ECDSA	



PuTTY Configuration		? 🔀
Category:		
- Session	Basic options for your PuTTY se	ssion
Logging	Specify the destination you want to connect	ct to
i Terminal Keyboard	Host Name (or IP address)	Port
Bell 此处输)		
Features Features	Connection type:	
Window 系统IP	Raw Telnet Rlogin SSH	Serial
Appearance Behaviour	Load, save or delete a stored session	此处输入
Translation	Saved Sessions	" 23 "
Selection		
Colours	Default Settings	Load
⊡- Connection Data		
Proxy		Save
Telnet		Delete
Rlogin		
⊕- SSH		
Serial	Close window on exit:	
	Always Never Only on cl	ean exit
About Help	Open	Cancel











对于Linux或Mac系统,只需使用ssh命令进行登录,通过-i 选项来指定密钥文件,如:


ssh -p 23 -i xxxx.id xxxx@172.16.22.11

密钥文件的文件属性必须设置成600,修改命令如下(须在ssh命令之前先设置好,并且只需设置一次):

chmod 600 xxxx.id



登录天河二号系统之后需要上传用户程序及数据才能开始计算,天河二号高性能计算平台文件系统被分为/HOME 和/NSFCGZ两个区。





从外部机器向天河二号上传或下载文件,可以使用 FileZilla、WinScp、 Xftp等sftp 数据传输软件实现文件传输功能,推荐使用Xftp传输软件。

以 Xftp为例





#### 以 FileZilla 为例







# 天河二号系统 常见登录问题



#### 连接不上系统

- 1. 系统连接的IP地址填写不正确或者端口号填写错误
- 2. VPN没有连接上
- 3. 系统防火墙或360等安全软件没有关闭
- 4. 网络连接不稳定, 网速过慢
- 5. 密钥文件格式不正确(putty软件需要转换密钥格式)



# 谢谢!